

[Email im Browser öffnen](#)



## Neue Funktionen der GPS Fleet Software 3.8.50

<<Anrede>>

wir möchten Ihnen einige neue Vorteile der **GPS Fleet Software Version 3.8.50** vorstellen.

### **Fahrzeugliste nach Fahrstatus sortierbar**

Mittels einer neuen Spalte in der Fahrzeugliste können Sie die Fahrzeuge nach den Farben GRÜN (fahrend) - BLAU (stehend mit Zündung AN) - ROT (stehend mit Zündung AUS) und ORANGE (länger keine Daten) sortieren.

The screenshot shows the GPS FLEET SOFTWARE interface. At the top, there are navigation icons for various functions like 'Hinzufügen', 'IVMS', 'Fahrzeugliste', etc. Below that, there are tabs for 'Fahrzeuge', 'Fahrzeugliste', 'IOT Sensoren', 'Stammdaten', 'Alarmer 50', and 'GPS-Daten'. The main area displays a table of vehicles with columns for 'Fahrzeugname', 'Kommandos', 'Status', 'Datum / Zeit', 'Gesc...', 'Adresse', 'E1', 'Kunde (...)', 'hdop', 'Hat ...', 'Span...', 'Akku', and 'State #'. The 'State' column is highlighted in red, and a context menu is open over the 'State #' header, with 'Sort Ascending' selected. A red arrow points to the 'Sort Ascending' option. Another red arrow points to the 'Keine Daten' status in the table.


Fahrzeugname	Kommandos	Status	Datum / Zeit	Gesc...	Adresse	E1	Kunde (...)	hdop	Hat ...	Span...	Akku	State #
Box AK1		fahrend	08:28:22 03.12.2019	68	B65, 8261 Sinzendorf	Zue...	AN	0.8	1			25
MLK LKW		fahrend	08:28:16 03.12.2019		0 Priv...	Zue...	AN	0.6	1	27891		25
WZ Fleet CAN Motor Arbeit		fahrend	08:28:12 03.12.2019	35	Gang...	Zue...	Internorm Linz	0.6	1	28391	0	25
Bagger Arbeit 2		stehend -Zünd.	08:27:57 03.12.2019		0 Reit...	Zue...		0.6	1	1340	4111	25
Fracht 3 FahrtGeschw1		stehend	19:35:52 02.12.2019		0 Gew...	Zue...		0.5	1	27863	9842	25
HO-Bau Lichtm- Motor		stehend	09:43:41 02.12.2019		0 Amb...	Zue...		0.5	1	13464	3987	25
Liefer 2		stehend	06:45:40 03.12.2019		0 Ober...	Zue...		0.0	0	12056	9688	25
LKW TNT2		stehend	07:15:31 03.12.2019		0 Brat...	Zue...		0.7	1	28741	9769	25
LKW Z-10 MinSchw1		stehend	08:28:13 03.12.2019		0 Gsch...	Zue...		1.0	1			25
Muldenkipper		stehend	08:19:00 03.12.2019		0 Loja...	Zue...	Stein LJ	1.0	1		4.158	25
Reinigung Linz		stehend	01:00:00 03.12.2019		0 Wiede...	Zue...		0.9	1			25
Toolmatix Hänger		stehend	06:55:22 03.12.2019		0 St. O...	Nicht Verb...	Forst Service	2.1	1		4564	25
Traktor Arbeit Golf		stehend	07:05:06 03.12.2019		0 Holz...	Motor (spa...		0.7	1	13025	4100	25
Traktor Kugelmann		stehend	05:30:48 03.12.2019		0 Bun...	Zue...	tirol-nord	-	1	12535	9025	25
Transit Sec Truck		stehend	06:49:02 03.12.2019	90	A 96, 10700 Fert...	Zue...		0.7	1	28699	9373	25
Vertrieb-G		stehend	06:43:53 03.12.2019		0 Linz...	Zue...	GPS.at Zentrale	0.8	1	12183	9769	25
Volvo 117 FahrtGeschw4		stehend	08:28:23 03.12.2019		0 Kam...	Zue...		0.6	1	28556	9600	25
FMB130_358...		Keine Daten	13:55:48 28.10.2019		0 Linz...	Zue...	GPS.at Zentrale	0.0	1	0	3265	50
IVMS-GPS-Test		Keine Daten	08:01:56 23.10.2019		0 Linz...	Zue...	GPS.at Zentrale	1.8	0	15941	9469	50
IKBATT65		Keine Daten	15:27:53 30.10.2019		0 Linz...	Nicht Verb...	GPS.at Zentrale	99.0	1	0		50
Nahverkehr 4		Keine Daten	07:59:00 30.11.2019		0 Rönn...	Zue...	GTS G. Tettke	1.3	1			50
Radlader		Keine Daten	11:39:20 24.10.2019		0 Albe...	Zue...	Home- Office KLH	0.0	0	15884	0	50
Toolm22 LK68		Keine Daten	15:13:09 30.10.2019		0 Linz...	Nicht Verb...	GPS.at Zentrale	99.0	1	0	60	50
		Keine Daten	14:05:13		0 Lindennacher	Nicht						50

### Wie funktioniert das "Sortieren nach Fahrzeug-Status?"

- In der Fahrzeugliste die Spalte #State einblenden, falls diese nicht angezeigt wird.
- Im Spaltenkopf mit der Maus das Zusatzmenü zum Sortieren der Spaltenköpfe öffnen und "Sort Ascending" (aufsteigend sortieren) einstellen.
- Es werden die Fahrzeuge jetzt nach den Status-Farben sortiert angezeigt.
- Damit die Sortierung bestehen bleibt, unterhalb der Fahrzeugliste die Ansicht speichern.

### Fahrzeit von heute


Außerdem können Sie in der Fahrzeugliste auch die Fahrzeit des Fahrzeugs des heutigen Tages als Summe einblenden. Dazu muss bei den System-Optionen > Fahrzeugliste "Fahrzeit seit Mitternacht" ausgewählt werden und die Spalte "Fahrzeit [h]" ausgewählt werden (danach Ansicht speichern):



## Betriebsstunden eingeben

Neu in der GPS Fleet Software Version 3.8.50 ist, dass Betriebsstunden jetzt auch im Nachhinein eingetragen werden können. Bisher konnte nur der aktuelle Stand bei den Betriebsstunden eingegeben werden.

Jetzt können Sie z.B. die Betriebsstunden vom Monatsanfang oder vom Einbau-Termin eintragen und von diesem Termin aus werden die Summen aufgerechnet. Die Funktion ist vergleichbar mit der Eingabe des Kilometerstands:



## Online-Hilfe

Die überarbeitete Software-Dokumentation mit den detaillierten Erklärungen zu allen Funktionen finden Sie zusammen mit vielen anderen interessanten Informationen in [unserer Online-Hilfe \(auch zum PDF Download\)](#).

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik senden Sie bitte eine Mail an [support@gps.at](mailto:support@gps.at).

Viel Erfolg und weiterhin alles Gute,  
Klemens Häusler  
Geschäftsführer Marketing & Vertrieb

Software-Management GmbH  
Linzer Straße 61/5  
4840 Vöcklabruck

Tel: +43-7672-31788

[info@gps.at](mailto:info@gps.at) [www.gps.at](http://www.gps.at)



[www.gps.at](http://www.gps.at)

[info@gps.at](mailto:info@gps.at)

Copyright © 2019 Software-Management GmbH, | Tel.: +43 (7672) 31788 | Inhaber & GF Markus Häusler,  
GF Klemens Häusler | FN 255865 y, LG Wels